

Bruk av eget domenenavn for hjemmeside

Som systemleverandør får vi stadig spørsmål om hvilke muligheter boligselskapene har for å bruke eget domenenavn til sin hjemmeside som opprettes via Bevar-HMS. Begge alternativene som er beskrevet kan håndteres av boligbyggelagets rådgivere i en første fase. For alternativ 2 kreves det bistand fra systemleverandør. Det ene alternativet er gratis, mens det andre har en tilleggskostnad. Det er viktig at ett av alternativene nedenfor benyttes for at hjemmesidene skal vises på en korrekt måte.

ALTERNATIV 1:

Videresending fra eget domene til adresse som Bevar-HMS har opprettet (Gratis)

Dette alternativet gir boligselskapet mulighet til å videresende en forespørsel på eget domenenavn som de har kjøpt til hjemmeside i Bevar-HMS. Ved videresending til hjemmeside i Bevar-HMS vil det være Internettadressen opprettet av Bevar-HMS som vil vises i adressefeltet i browser. Dersom en ønsker å beholde eget domenenavn i adressefeltet, se alternativ 2.

1. Vi antar at boligselskapet har kjøpt seg et eget domene. Dersom boligselskapet ikke har gjort dette må dette først kjøpes av en leverandør som leverer domener. Eksempelvis www.domeneshop.no eller www.one.com. Det finnes mange leverandører av domener. Kostnaden er ca 140,- pr år.

2. Når domene er kjøpt, har man via sin leverandør mulighet til å gjøre innstillinger for eget domene. Blant annet kan en velge å videresende. Dette betyr at dersom man f.eks. skriver Internett adressen www.mannsverk-boliglag.no så kan denne innstilles slik at den videresender forespørselen til adressen <http://i.bevarhms.no/Portal/Side.aspx?portal=<tall>> som er adressen til hjemmesiden gitt av Bevar-HMS. Dette er vanligvis en enkel innstilling å endre.

For å finne rett adresse som skal benyttes ved videresending trykk på lenken Vis hjemmeside og kopier adressefeltet som vises i det nye vinduet. Det tar vanligvis noen timer fra endring er utført til den begynner å virke.

BevarHMS

Helse, Miljø og Sikkerhet

Startside

HMS-håndbok

Oppfølging

Arkiv

Kontakter

Admin

Hjelp

Logg ut

BBL innlogging - husk å Logg ut når ferdig!

Leirvåg borettslag

Per Ole Mathisen (HMS rådgiver)

Tilgang (Redaktør)

WJEMMESIDE

Oversikt

REDIGER INNHOLD

Startside

Artikler

Dokumenter

Nyttige lenker

OPPSETT

Faner

Høyre kolonne

Utseende

Intranett

VELKOMMEN TIL LEIRVÅG BORETTSLAG

1. Velg lenken

Vis hjemmesiden

2. Kopier adressen (merk adressen og velg kopier)

Leirvåg borettslag - Google Chrome

bevarhms.no/Portal/Side.aspx?portal=1

Rediger forsiden

Vis hjemmesiden

FANER

1. Om borettslaget

2. Praktisk informasjon

3. Arrangementer

4. Vedlikehold

5. Kontakt

ARTIKLER

Brukersamling 2014

Forsikringsavtale

Bingo

DOKUMENTER/FILER

Tastaturbruk.jpg

Avtale om fremleie

Sikkerhet på lekeplass

NYTTIGE LENKER

Lov om borettslag

Norges Boligbyggelag

Rabatt på elektriker

Trondheim Boligbyggelag

Startside

Om borettslaget

Kontakt

Velkommen til Leirvåg Borettslag



Hva skjer?

Dugnad 12 juni kl. 10.00-14.00 (20.11.2010)

Vi møtes på parkeringsplassen for fordelig av oppgaver. Vi håper på godt fremmøte.

Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for...

Les mer

Batteribyttingen 1 des 2013 (19.11.2010)

1. desember er batteribyttingen for røykvarslere og en glimrende anledning til å fokusere på brannsikkerhet i borettslaget.

Heng sikkerhetsposen på dørhåndtaket slik at...

Les mer



domeneshop

Domenenavn

Registrere nytt

Flytt til Domeneshop

Endre eier

Ta i bruk ditt domene

Oppsett av epost

Utløpte domener

Domeneovervåking

Domener til salgs

WHOIS-søk

Produkter & tjenester

DNS

Epost

Webhotell

Registrartjeneste

Slave-DNS

Prisliste

Hjelp

Support

Spørsmål og svar

Nyheter

Driftsmeldinger

Kontakt oss

Om Domeneshop

Du er her: Min konto > Mine domener > hmspartner.no > Administrere www-videresending

Oversikt

Kontaktinfo

Navnetjenere

Webhotell

DNS-pekere

WWW-videresending

Epost

WWW-videresending for hmspartner.no

Her kan du legge inn videresending av www, f.eks. <http://www.hmspartner.no/> -> <http://www.annenwebserver.no/hmspartner/>. Vær oppmerksom på at det kan ta endringer er gjort her til de er synlige.

http://hmspartner.no/ ->

http://i.bevarhms.no/Portal/Side.aspx

☐
☒
☐

http://www.hmspartner.no/ ->

http://i.bevarhms.no/Portal/Side.aspx

☐
☒
☐

http://

hmspartner.no/ ->

http://

☐
☒
☐

*) Dersom du ønsker at den opprinnelige URLen skal bli stående i webleseren etter at brukeren er blitt videresendt, krysser du av her ("cloaked forwarding").

Nyttige linker:


Hva er forskjellen på en DNS-pekere og www-videresending?

Spørsmål og svar om WWW-videresending

ALTERNATIV 2:

Bruk av eget domene slik at adressen vises fast i adressefeltet for hjemmesiden (tilleggs kostnad)

Dette alternativet gir boligselskapet mulighet til å profilere (vise) domenenavnet fast i adressefeltet. Det er en årlig tilleggs kostnad for dette alternativet. Tilleggs kostnad faktureres sammen med lisens kostnad via boligbyggelaget med en halvpart hvert halvår. Pris for tilleggs kostnader finnes i oversikten «Verktøykasse» på startside i boligbyggelagets arbeidsportal.



1. Vi antar at boligselskapet har kjøpt sitt eget domene. Hvis ikke se alternativ 1 for mer informasjon om kjøp av domene.

2. Når domene er kjøpt, har man via sin leverandør hvor man har kjøpt domene mulighet til å gjøre innstillinger for eget domene. Blant annet kan en velge å endre DNS-peker (IP-adresse). Dette betyr at man kan la en annen server håndtere forespørsler til eget domene.

Eksempelvis dersom det er lagt inn en gitt IP adresse lik 91.189.123.200 for domene www.skattøra.no så vil forespørselen etter dette domene styres av server til systemleverandør for Bevar-HMS.

Endre DNS-peker ved å legge inn IP-adressen: **91.189.123.200**. Forespørsler til domene vil da håndteres av systemleverandør for Bevar-HMS.

3. Når IP-adresse er endret, sendes beskjed til support@bevarhms.no med beskjed om at IP adresse er endret og navnet på domene (Eksempel: IP-adresse er endret til 91.189.123.200 for domenet www.skattøra.no). Systemleverandør vil da gi tilbakemelding når endring på servere er ferdigstilt.



Domenenavn

- Registrere nytt
- Flytt til Domeneshop
- Endre eier
- Ta i bruk ditt domene
- Oppsett av epost
- Utløpte domener
- Domeneovervåking
- Domener til salg
- WHOIS-søk

Produkter & tjenester

- DNS
- Epost
- Webhotell
- Registrartjeneste
- Slave-DNS
- Prisliste

Hjelp

- Support
- Spørsmål og svar
- Nyheter
- Driftsmeldinger

Du er her: [Min konto](#) > [Mine domener](#) > [hms1.no](#) > Administrere DNS-pekere

Oversikt | Kontaktinfo | Navnetjenere | Webhotell | **DNS-pekere** | WWW-videresending | Epost

DNS-pekere for hms1.no

[\[Vis avanserte innstillinger\]](#)

Her kan du legge inn pekere til IP-adresser (A records), f.eks. 194.63.248.33 eller vertsnavn (CNAME records), f.eks. www.mittnavn.no. Vær oppmerksom på at det kan ta 1-2 timer fra til de er synlige i DNS.

autoconfig.hms1.no ->	autoconfig.domeneshop.no	✓	🗑️
www.hms1.no ->	91.189.123.200	✓	🗑️
www.hms1.no ->	194.63.248.33 (webhotell)		
hms1.no ->	(www-videresending)		
.hms1.no ->		+	

Legg til IP adresse

OBS! Webhotellet er ikke synlig i DNS, fordi du har lagt inn en manuell DNS-pekere for www.hms1.no. Slett DNS-pekeren eller endre webhotellets hovedadresse [her](#).

For spørsmål om videresending eller bruk av DNS-pekere, ta kontakt på support@bevarhms.no.